











uden installation – begrænset funktionalitet.

| | |
|--|--|
|  | <p>Log ind på eprint.ah.dk</p> |
|  | <p>Vælg dokument ved at trykke på Vælg fil</p> <p>Når det er valgt, tryk Næste.</p> |
|  | <p>Udpeg printere i drop-down-listen. Vælg AH-SKYPRINT</p> <p>Sæt flueben i Avanceret hvis du vil have mere end en kopi.</p> <p>Tryk Print.</p> |
|  | <p>OBS: har man allerede sat flueben under fanen Mine Printere, vil skærmbilledet straks vise AH-SKYPRINT</p> |
| <p>Fejl under behandling af dokument</p> <p>Det uploadede dokumentformat er ikke understøttet eller genkendt af EveryonePrint printsystemet.</p> <p>Filtyper understøttet af systemet inkluderer ikke Microsoft Office, Open Office, PDF, JPG, GIF, PNG, TIF, BMP, TXT.</p> <p>Prøv venligst igen.</p> | <p>Hvis man vælger en filtype, der ikke er understøttet af eprint, får man nedenstående besked:</p> |

Med installation - udvidede faciliteter

| | |
|---|---|
|  | <p>Log ind Brug Driver Print hvis problemer med forkert papirformat.</p> |
|  | <p>Tryk På Driver Print</p> |
|  | <p>Vælg dit operativsystem i bunden af skærmbilledet.</p> |
|  | <p>Vælg version i venstre side og derefter metode</p> <p>Metoder: Simpelt (1): Kræver at print frigives på eprint.ah.dk</p> <p>Simpelt Direkte (2): Print sendes direkte til printer, dvs. der skal ikke frigives hver gang</p> |
|  | <p>Simpelt Direkte Print sådan:</p> <p>Vælg printer i drop-down liste og følg vejledning.</p> <p>For at udgå fejltastninger, bør strengen i punkt 5 kopieres (http://ah-print.eff.dk:631/ipp/xxxx/xxx..) direkte fra vejledningen.</p> <p>Det er vigtigt at vælge nøjagtig den printer, der er angivet (fx HP Color LaserJet 2800 Series PS) - ellers kan der ikke printes.</p> |
|  | <p>Printeren vises med dette ikon. Her er der valgt AH-SKYPRINT – altså en printer, der kræver kode før der udskrives.</p> |